

## RINEARN Graph 3D 5.6

取扱説明書 第6版

## ■目次

1. はじめに	2
2. 起動方法	5
3. 画面の操作方法	10
4. 各メニュー機能解説	12
4-1. ファイルメニュー / File Menu	12
4-2. 編集メニュー / Edit Menu	13
4-3. オプションメニュー / Option Menu	17
4-4. ツールメニュー / Tool Menu	21
4-5. プログラムメニュー / Program Menu	21
5. 座標値ファイル書式	22
5-1. CSV ファイルと TSV ファイル	22
5-2. マトリックス書式	23
5-3. 3 カラム書式	25
5-4. 3 カラム書式で面を表現するには	25
6. 数式のグラフ描画	31
6-1. 数式プロットツール	31
6-2. 数式の書き方と関数一覧	32
7. アニメーション	35
7-1. 単一ファイル内のデータのアニメーション	35
7-2. 連番の複数ファイルのアニメーション	36
7-3. その他のアニメーション（回転アニメーションなど）	37
8. VCSSL での制御・自動処理	37
8-1. VCSSL と Graph3D API について	37
8-2. プログラムの作成と実行	37
8-3. プログラム例	38
9. Java 言語での制御・自動処理と直接的な 3D 描画	42
9-1. 開発の準備とコンパイル・実行	42
9-2. ファイルのプロット	43
9-3. 配列データのプロット	45
9-4. 画像の出力	46
9-5. 範囲やオプションなどの詳細設定	47
9-6. アニメーションプロット	48
9-7. 描画エンジンの直接操作による自由な 3D 描画	52
10. 商標	58

# 1. はじめに

## リニアングラフ 3D とは

リニアングラフ 3D (RINEARN Graph 3D) は、表計算ソフトや数値計算プログラムなどで作成された座標値ファイルから、立体的な 3 次元グラフを描画できるソフトウェアです。様々な種類の PC 用オペレーティングシステム上において、インストール不要で動作し、USB メモリーなどに入れて持ち運んでの利用も可能です。また、商用・非商用を問わず、どなたでも無料で利用できます。

リニアングラフ 3D 公式 Web サイト (WEB 版ユーザーガイドも公開)

<https://www.rinearn.com/ja-jp/graph3d/>

リニアングラフ 3D は、内蔵の 3D 描画エンジンも含めて全て Java 言語で開発されているため、PC のハードウェア構成などに依存せず、どこでも同様の動作と描画結果が見込めます。3D 描画エンジンは専用開発ですが、グラフ用のものであれば高品質な光線反射・陰影処理付きのものなので、立体感に優れる 3D グラフを描画でき、複雑微妙な凹凸も一目で把握できるようサポートします。

画面デザインや操作系は、データ解析作業における日常的なツールとして手軽に扱えるよう、シンプルさと操作手順の少なさを重視したものとなっています。例えば、各種プロットオプションは、メニューバーから 2 クリックで選択切り替えが可能です。3 次元では不自然になりがちな、マウスによる視点の回転操作も、自然な操作感になるよう工夫した処理を採用しています。



## ライセンスに関して

リニアグラフ 3D は、どなたでも無償にてご利用頂けます。リニアグラフ 3D を利用して作成された画像に関しても、ご自由にご使用頂けます（※フォントの著作権にはご注意ください）。

また、データファイルや、API を使用するプログラム等に、リニアグラフ 3D を同梱して二次配布する事も可能です。ただし、同梱ではなく単体で二次配布する事はご遠慮ください。

詳しくは、ダウンロードしたパッケージ内の「 License 」フォルダ内にライセンス文書が添付されていますので、ご参照ください。二次配布の際も、そのライセンス文書が含まれる形にしてください。

※ なお、このソフトウェアの起動時に、Java®実行環境（JRE）を「jre」フォルダ内にダウンロードして使用するか尋ねられる場合がありますが、そこでダウンロードされる JRE には、その JRE 自身の別のライセンスが適用されます。商用・非商用問わず無償で使用できますが、配布等には条件が存在します。詳細は ReadMe や「jre」フォルダ内の文書、および JRE 付属の説明書等をご参照ください。

## Ver.5.6 の特徴

リニアグラフ 3D の現行バージョンである Ver.5.6 は、5.x 系における 6 度目のマイナーアップグレード版であり、基本的な部分は踏襲しつつ、メイン画面やメニュー画面および操作などにリファイン的な改修が実施されました。その中でも大きな点として、複数のグラフ設定を、画面右上のセレクトからすぐに切り替えられる「 クイック設定 」機能も実装されました。

もう一つの大きな変化点として、新たに Java 言語のコードによる制御や自動処理を行うための API がサポートされました。この API により、ファイルやデータを読み込んだりプロットオプションを設定したりといった基本操作の他に、配列データを直接転送してプロットさせたり、リアルタイムでアニメーションさせる事もできます。

また、この API によって、描画エンジンを直接操作し、自由に 3D 空間上に点や線、三角形や四角形などの図形を描画する事も可能になりました。これにより、リニアグラフ 3D を、従来のように普通のグラフソフトとしてだけでなく、プログラミングでの簡易 3D 描画環境のような用途にも活用できるようになりました。

### ワンポイント!

## 2 次元版の「リニアグラフ 2D」も !


リニアグラフ 3D は 3 次元のグラフ専用ですが、兄弟ソフトとして、2 次元グラフをプロットするための「 リニアグラフ 2D 」も存在します。両者は同じ感覚で併用できるよう、共通の画面デザインや操作インターフェースを採用しています。ぜひ併せてご活用ください。

リニアグラフ 2D 公式 Web サイト（WEB 版ユーザーガイドも公開）

<https://www.rinearn.com/ja-jp/graph2d/>

## ■ グラフ画面の画質が粗い場合は…


リニアグラフ 3D でグラフを描画した際、環境によっては、ウィンドウ上に表示されるグラフの文字や線の境界などが、ギザギザが目立つ印象で粗く表示される場合があります(例:下図)。



これは、ご使用の PC において、ディスプレイに内容を拡大して表示する設定になっている際に生じます。この設定は、例えば Microsoft® Windows® をご使用の場合、デスクトップを右クリックして「ディスプレイ設定」などから拡大率の設定を確認・変更できます。

※ OS 側のこの機能に問題があるわけではなく、ソフトウェア側を含めた色々な事情でやむを得ない現象です。

ディスプレイの拡大率がちょうど 100%でない場合、上のように文字や線の境界が粗く表示される事があります。100%に設定した際の画質は下図の通りです(これが本来の画質です)：



ただし、画質が粗くなるのは、あくまでもウィンドウ上での見かけだけであって、グラフ画像をファイルに保存したり、右クリックでコピーしたりする際の画質には全く影響しません(100%表示時と同じ画質になります)。そのため、見つらくて作業が難しいレベルでなければ、無理にディスプレイの拡大率を 100%にして使用する必要はありません。

## 2. 起動・プロット方法

リニアングラフ3Dは、インストール不要ですぐに使えます。さっそく起動し、使用してみましょう。

### 2-1. ダウンロードした ZIP 形式の配布ファイルの展開方法

ダウンロードしたままのリニアングラフの配布ファイルは、圧縮された ZIP 形式のファイルになっています。まずは、その ZIP ファイルを右クリックして「すべて展開」や「ここに展開」などを選び、展開してください。すると、元の ZIP ファイルと同じ名前のフォルダが出現し、その中に ZIP ファイルの中身が入っています。以降、その中のものを使用してください。元の ZIP ファイルはもう不要です。

※ 「問題を引き起こす可能性～」などのエラーが表示されて展開を完了できない場合、ZIP ファイルを右クリックして「プロパティ」を選択し、プロパティの画面の下にあるセキュリティ項目の「許可する」にチェックを入れて「OK」すると、以降は展開可能になります。このエラーは、インターネット等から入手した不明なプログラムを安易に実行しないための、OS のセキュリティ機能によるものです。

※ Linux®等をご使用の場合で、展開結果のファイル名の日本語が文字化けしてしまう場合があります。その場合、コマンドライン端末から以下のように unzip コマンドで展開してみてください：

```
cd ZIPファイルのある場所
unzip -O cp932 ZIPファイル名
```

効果が無かった場合は、他の展開ソフトを使用するか、展開後に convmv コマンドなどで文字化けの修復処理を試してみてください（日本語ファイル名は CP932 でエンコードされています）。

### 2-2. 簡単な起動方法

ZIP ファイルを展開できたら、まずは最も簡単な方法でリニアングラフ 3D を起動してみましょう！

・Microsoft® Windows® をご使用の場合（※コマンドでの利用は後の 2-4 参照）

展開したフォルダ内の「RinearnGraph3D\_??.?.bat（種類はバッチファイル、「?」の箇所はバージョン番号の数字）」をダブルクリックすると起動します。最初に設定や初回処理について尋ねられるので、適時答えると、リニアングラフ 3D が起動します。2 回目以降はすぐに起動します。

特定の拡張子のファイルをダブルクリックするとリニアングラフ 3D で開かせたい場合は、そのファイルを右クリックして「プログラムから開く」メニューで、このバッチファイルで開くよう指定します。

- ・Linux®等やその他の OS をご使用の場合（※常用する場合は後の 2-4 参照）  
展開フォルダ内の「 RinearnGraph3D.jar (JAR ファイル) 」を、コマンドライン端末から：

```
cd 展開したフォルダ
java -jar RinearnGraph3D.jar
```

と入力して実行できます。必要に応じて、java コマンドに「-Xmx」オプションを追加してメモリー容量を指定します（例：512MB 使用するなら「 java -Xmx512m -jar RinearnGraph3D.jar 」）。

※ もし、java コマンドが使用できない旨のエラーが出る場合は、Java®実行環境 (JRE) を導入する必要があります。apt コマンドが使える環境では、まずコマンドライン端末上で：

```
apt search jre      (または apt の代わりに apt-cache)
```


して入手可能な一覧を確認の上で、コマンドラインで以下の例のように導入できるかもしれません：

```
sudo apt install default-jre      (または apt の代わりに apt-get)
または
sudo apt install openjdk-?-jre    (?の箇所にはバージョンの数字が入ります)
```

他のものでも構いませんが、リニアングラフ 3D が動作しないものもあります（※末尾に **-headless** が付いているものでは動作しないので、付けないようご注意ください）。

## 2-3. 起動後、ファイルをプロット(グラフに描画)する方法

より高度な起動設定などは後に回して、まずはファイルをプロットしてみましょう！




起動後、メニューバーから「ファイル/File」>「ファイルを開く/Open File」メニューを選択し、プロットしたいファイルを選択してください（「/」の後は英語モードでの表記です）。

「OPEN」ボタンでファイルを選択すると、それが上のテキストエリアに追加されます。プロット対象ファイルを全て追加したら、「PLOT」ボタンを押して、グラフにプロットしてください。（※ ファイルを開か


ずに、表計算ソフト上などのデータを直接プロットしたい場合は、表計算ソフト上でデータを選択コピーし、グラフ画面を右クリックして「データの貼り付け(Paste Data)」を選択してください。）



以下の図は、適当なファイルを 1 個プロットした例です。標準では左側の図の通り、各座標の位置に点がプロットされます。この点の色は、座標の Z 値に応じたグラデーションで色分けされています（後で説明する通り、無効化して単色にもできます）。メニューバーから「オプション/Option」>「線プロット/With Lines」のチェックを入れると、右側の図の通り、各点が線でつながれます。




点プロット(起動時の標準オプション)




点+線プロット


データがメッシュ形式（「5. 座標値データ書式」参照）に対応している場合は、同様に「オプション/Option」>「曲面プロット/With Membranes」を選択すると、下図中央のように各座標を四角形をつないだ曲面が描画されます。さらに「テッセレーション/Tessellation」を有効化すると、下図右側のように曲面の座標が密に補間され、なめらかになります。補間の結果、面が元のプロット範囲からはみ出て切れる場合は、「編集/Edit」>「範囲の設定/Set Range」で調整してください。



点プロット



曲面プロット




曲面+テッセレーション


ファイルを複数選択してプロットした場合は、次の図の左側の通り、それぞれのファイルのデータが重ねてプロットされます。それぞれのファイルのデータは、内部ではちゃんと異なる系列のものとして区別されているため、色分けする事もできます。メニューバーから「オプション/Option」>「グラデーション(Z 値)/Gradation Z」のチェックを外すと、次の図の右側のように色分けされます。

なお、1 つのファイル内に複数系列のデータが含まれている場合（「5. 座標値データ書式」参照）、同様にグラデーションを無効化すると、系列ごとに色分けされます。





グラデーションON



グラデーションOFF

### ワンポイント!

#### メモリーが不足する場合は…

プロットするファイルのサイズによっては、メモリーが不足し、「メモリーエラー」や「Memory Error」などとメッセージが表示されてソフトウェアが終了してしまいます。

その際、Microsoft Windowsをご使用の場合は、「SetMemorySize\_メモリー容量設定.bat (バッチファイル)」をダブルクリック実行し、メモリー容量を大きめの値に再設定してください。

Linux 等やその他 OS をご使用の場合は、「簡単な起動方法」の項目で述べた通り、java コマンドに -Xmx オプションを付加して実行してください。ただし後述のパス設定を行って ring3d コマンドをご使用の場合は、リニアングラフ 3D の「bin」フォルダ内の「ring3d」というファイル (拡張子なし) をテキストエディタで開き、中の java コマンド実行部に -Xmx オプションを追記してください。

## 2-4. コマンドライン端末上で常用する場合の設定

リニアングラフ 3D を、コマンドプロンプトやシェルなどのコマンドライン端末上で常用したい場合は、リニアングラフ 3D をダウンロード・展開したフォルダ内の「bin」というフォルダのパス (場所) を、環境変数 Path または PATH に設定します (後述)。すると ring3d コマンドが使用可能になり、

```
ring3d a.dat3d
```

とコマンド入力するだけで、リニアングラフ 3D を起動してファイル「a.dat3d」をプロットできるようになります。空白を挟んで、複数のファイルをプロットする事もできます:

```
ring3d a.dat3d b.dat3d
```

## ・Microsoft® Windows® をご使用の場合のパス設定

まずは、リニアグラフ 3D のフォルダをどこか適当な場所へ配置(ずっとそこへ置きます)してください。その後にパス設定を行いますが、バージョンによって画面の開き方や手順が異なるため、詳細は「Windows Path 設定」などで検索してみてください。Windows 10 をご使用の場合は：

スタートボタン > 歯車アイコン(設定) > 「環境変数を編集」と検索して移動 > 開かれた画面で「ユーザー環境変数」の一覧から「Path」(無ければ作成)を選び「編集」 > 「新規」を押し、リニアグラフ 3D の「bin」フォルダのパスを入力※

(※ Shiftキーを押しながらbinフォルダを右クリックすると、メニューからパスのコピーを行えます)

で行えますが、**誤って他の値をいじったり、削除してしまったりすると大変な事になる**のでご注意ください(上の説明で、システム環境変数への登録もできますが、その点を考慮してユーザー環境変数に登録しています)。手慣れた方に依頼できる場合は、行ってもらう方が無難かもしれません。

## ・Linux® 等やその他の OS をご使用の場合のパス設定(および実行権限設定)

まずは、リニアグラフ 3D のディレクトリ(フォルダ)をどこか適当な場所へ配置(ずっとそこへ置きます)してください。ここでは例として以下の場所に配置したとします。

`/usr/local/bin/rinearn/rinearn_graph_3d_??_?/` (`??_?`の箇所はバージョン番号です)

続いてcdコマンドでこの場所のさらにbinディレクトリ内まで移動し、以下のコマンドを実行します：

```
chmod +x ring3d
```

 (起動用のシェルスクリプトに実行権限を付加しています)


最後に、ユーザーのホームディレクトリにある、「.bashrc(隠しファイル)」または「.bash\_profile」もしくは「.profile」(どのファイルが有効かはオペレーティングシステムによって異なります)をテキストエディタで開き、最終行に下記の一行を追記してください。

```
export PATH=$PATH:/usr/local/bin/rinearn/rinearn_graph_3d_??_?/bin/
```

 (`??_?`の箇所はバージョン番号で置き換えて下さい)

\$PATH:以降の内容は、リニアグラフ 3D のディレクトリを配置した場所に合わせてください。

### 3. 画面の操作方法



※バージョンにより、各部のデザインが微妙に異なる場合があります。

#### ・メニューバー

画面上部のメニューバーから、座標値ファイルを開いたり、プロットオプションの指定等の各種設定を行います。詳しくは次章で解説します。

#### ・ディメンションバー


画面左に並ぶ3本のディメンションバーで、それぞれグラフの X、Y、Z 各方向の長さを設定できます。主に Z 方向への扁平率を調整するのに使用します。

#### ・クイック設定セレクト

画面右上のクイック設定セレクトで、設定をすぐに切り替える事ができます。設定の追加は、セレクトから「設定の追加」を選ぶと行えます。追加した設定は「 RinearnGraph3DQuickSetting 」フォルダ内に保存されますので、バージョン更新後に引き継ぎたい場合はコピーしてください。

### ・グラフ画面

画面中央のグラフ画面にグラフが描画されます。このエリアではマウス操作により、視点変更や拡大・縮小等を行えます。



#### ワンポイント!

### 右クリックメニューを活用しましょう!

グラフ画面においてマウスの右ボタンをクリックすると、右クリックメニューが表示されます。右クリックメニューには、他のソフトと連携した作業において便利な機能をまとめてあります。右クリックメニューを積極的に活用することで、資料作成を格段にスムーズに行う事ができます。

#### ・画像のコピー / Copy Image

画像をコピーし、別のソフトウェアにそのまま貼り付ける事が可能です。

#### ・データの貼り付け / Paste Data

別のソフトウェアで選択コピーした数列データを、ファイルを作る事無く、そのままプロットする事が可能です。「表計算ソフトなどでプロットしたい範囲を選択コピーし、リニアグラフに貼り付けてグラフ化する」といった使い方が可能です。

## 4. 各メニュー機能解説

### 4-1. ファイル メニュー / File Menu

#### ・ファイルを開く / Open File

座標値ファイルを開きます。一度に複数のファイルを指定可能です。「OPEN」ボタンを押してプロットしたい座標値ファイルを追加していき、最後に「PLOT」ボタンを押してください。

#### ・データを開く / Open Data

ファイル化されていない数列データをそのままプロットする事ができます。「DATA:」と書かれている下の入力ウィンドウに、座標値ファイルの中身を貼り付けたり、表計算ソフトで領域をコピーして張り付けてください。「PLOT」を押すとグラフにプロットされます。

※この操作は、グラフ画面を右クリックすると出現するメニューから、「Paste Data」を選択しても行えます。

#### ・画像の保存 / Save Image

現在のグラフ画面を画像ファイルに出力します。形式は BMP、JPEG、PNG が指定可能です。任意の名前を入力して「Save」ボタンを押してください。

画像は特に指定しない場合、開いている座標値ファイルのある場所に保存されます。任意の場所に保存したい場合は「Location」項目の「SET」ボタンを押し、保存場所を指定してください。

また、JPEG 形式画像ファイルでは、「Quality」項目で品質の指定が可能です。品質を上げるほど綺麗な画像に仕上がりますが、ファイルサイズが大きくなります。なお、BMP 及び PNG 形式では全く非劣しない完全品質で出力されます。

#### ・設定の保存 / Save Setting

現在の設定を保存します。設定ファイルの保存場所は、以下から選択できます。

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>1: ソフトウェアの場所 / Software Directory</li><li>2: データファイルの場所 / Data-File Directory</li><li>3: ホームディレクトリ / Home Directory</li><li>4: クイック設定 / Quick Setting</li></ul> |
|---|

1 と 3 は、リニアングラフ 3D の起動時に毎回自動で読み込まれるため、基本設定を保存するのに用います。2 は現在開いているデータファイルと同じフォルダに保存され、そのフォルダ内のファイルを開いた際に読み込まれます。4 は画面右上のクイック設定セレクトに設定を追加します。

## 4-2. 編集メニュー / Edit Menu

### ・クリア / Clear

現在のグラフ情報を全てクリアします。

### ・範囲の設定 / Set Range

グラフにプロットする範囲を指定します。X、Y、Z それぞれに最小値と最大値を入力してください。

### ・ラベルの設定 / Set Label

X、Y、Z 軸の名称を指定します。前後に空白を入れる事で、表示位置を左右に調整できます。

### ・色の設定 / Set Color

グラフの色を設定します。同時に複数の座標値ファイルを読み込んだ場合、ここでの設定に基づいて色分けされます。ただし「オプション / Option」メニューで「グラデーション / Gradation」オプションを有効している場合は、ここでの設定と関係無く虹色に彩色されます。

### ・フォントの設定 / Set Font

グラフ画像中の目盛り表示やタイトル、ラベルなどに使用するフォントを設定します。一般にフォントは著作権により保護されており、個別にライセンスが存在します。**(重要)**リニアングラフで作成した画像を、論文やインターネット等を通じて第三者に公開する場合は、その行為がライセンスにより許されているフォントを使用してください。


なお、ソフトウェアとの相性により使用不可能なフォントが存在するため、設定したものと別のフォントが使用される事があります。リニアングラフで初めて使用するフォントがある場合、画像を公開する前に、設定したフォントが正しく使用されているかを必ずご確認ください。

### ・カメラの設定 / Set Camera

カメラアングルや、カメラ距離 (Camera Distance)、表示倍率 (Magnification) を指定します。カメラアングルはディスプレイ上でのマウスドラッグでも制御できますが、カメラアングルを設定として保存したい場合には、このメニューを通して設定を行ってください。

このメニューでは、遠近感の有無を選択する事も可能です。適度に遠近感のあるグラフは、奥行き方向の把握を直感的にサポートしてくれるため、マウスで視点変更しながらの日常の解析用途に向いています。一方で、遠近感の無いグラフは、数学的なデータの出版用プロットなどで、一切歪みのない図を作成したい場合などに向いています。遠近感ありに設定されている場合、その遠近感、カメラ距離が近いほど強くなります。

なお、アンチエイリアス (文字や点・線などの描画の際、境界を滑らかにし、ピクセルによるギザギザを目立たなくする処理) の有効/無効も、このメニュー画面から切り替えられます。



▲ 左:遠近感無し、 右:遠近感あり(カメラを接近させる事で、かなり強めに調整)

#### ・目盛りの設定 / Set Scale

目盛りのデザインや書式などを指定します。まず、「Frame / フレーム」項目では、グラフの輪郭タイプを指定可能です。

「BOX TYPE」: 標準の箱型フレームです。

「BACK-WALL TYPE」: 後ろ側の壁のみを描画し、前側の線は描画しないフレームです。

「FLOOR TYPE」: 床のみのフレームです。

「NONE」: フレームを描画しません。

また、「目盛りの区間数 / Number of Sectors」項目では、目盛りの区間の数を指定可能です。

さらに、「書式 / Format」項目で目盛り数字の書式を指定可能です。書式を指定するには、「自動調整 / Auto」項目を選択解除し、「書式 / Format」の右にある入力エリアに、以下の例に基づいて入力してください。絶対値が 0.1 以上 10 以下の場合を独立に指定可能です。

入力例:

「 1.23 」のように表示したい場合、「 0.00 」と入力してください。

「 1.23E4 」のように表示したい場合、「 0.00E0 」と入力してください。

小数を切り捨てて「 1 」のように表示したい場合、「 0 」と入力してください。

加えて、設定ウィンドウ右側に並ぶ「表示 / Visibility」の選択項目で、目盛りの表示・非表示を場所ごとに指定可能です。それには「自動調整 / Auto」項目を選択解除し、目盛りを表示したい部位のみを選択してください。




### ・光の設定 / Set Light

光線の反射パラメータ設定や、光源位置の設定を行います。

#### - 環境光反射率 / Ambient -


全体を一様に照らす環境光反射の強度を調整します。



▲Ambient のみを 100%にした場合

#### - 方向性反射率 / Directional -


光源に垂直であるほど明るく照らす指向性反射の強度を調整します。



▲Directional のみを 100%にした場合

- 回折性反射率 / Diffractive -


Diffractive で完全に陰となる所も多少回り込んで照らす、回折性反射の強度を調整します。



▲Diffractive のみを 100%にした場合

- 全反射強度 / Shininess, 全反射臨界角 / Shiny Angle -

光沢の強度と、光沢が表れる範囲の広さを調整します。光沢は、光源と視点との間に反射の法則が満たされる点を中心として、ここで指定した広さの範囲に表れます。



▲Shininess のみを 100%にした場合

- 光源の角度 / Light Angle -

グラフを照らしている光源の角度を指定します。

### 4-3. オプション メニュー / Option Menu

※Option メニューは縦に長いため、PC 画面の高さが不足（目安として 720 ピクセル未満）している場合、「Option2」メニューが出現し、内容が分割されて表示される場合があります。その場合、メニュー項目の配置が単に 2 つに分けられるだけであり、各項目の内容は変わりません。

#### ・線プロット / With Lines

座標点を線で結ぶオプションです。

#### ・点プロット / With Points

座標点を点で描画するオプションです。

#### ・ドットプロット / With Dots

座標点を微小な点で描画するオプションです。

#### ・ボールプロット / With Balls

座標点を任意サイズの丸で描画するオプションです。

#### ・メッシュプロット / With Meshes

座標点をメッシュ（網線）で繋ぎ、面を表現するオプションです。 ※座標値ファイルはマトリックス書式もしくは 5 章 5-4 に記載の 3 カラム書式で記載する必要があります。

#### ・曲面プロット / With Membranes


座標点を微小な平面で繋ぎ、曲面を表現するオプションです。光学計算により陰影や光沢が付加されます。「Edit / 編集」メニューの「Set Light / 光の設定」項目で光学計算の詳細な設定を行えます。 ※座標値ファイルはマトリックス書式もしくは 5 章 5-4 に記載の 3 カラム書式で記載する必要があります。

#### ・等高線プロット / With Contour

等高線を表現するオプションです。 ※座標値ファイルはマトリックス書式もしくは 5 章 5-4 に記載の 3 カラム書式で記載する必要があります。

### ・カスタムプロット / With Custom Option

ここまで述べたオプションや描画色を、データ系列ごとに独立に設定できる、上級者向けのオプションです。このオプションでは、下図のようなウィンドウが表示されます。



ここでデータ系列の番号と、その系列に使用するオプションを選択して、画面下部のプロットボタンを押すとグラフに描画されます。別のデータ系列を追加するには、データ系列の番号を変えて、上の操作を繰り返します。

データ系列の番号は、1つのファイルに1つの系列が記載されている場合、最初に読み込んだファイルが1番、次のファイルが2番、...といったように割り当てられます。ただし、1つのファイルに複数系列を記載する事も可能です。詳しくは5章「座標値ファイル書式」をご参照ください。

### ・グラデーション / Gradation

Z 値によってグラデーション彩色するオプションです。グラデーションの色は、標準では虹色になっていますが、任意の色を指定する事も可能です。グラデーションの色設定は、このオプションを有効にすると表示されるウィンドウの下部にある、Color List(カラーリスト)項目で行います。



カラーリスト項目では、グラデーションの中間色を、1行に1色の形で指定します。行の終わりにはセミコロン記号「;」を記入する必要があります。

色は、赤(R)、緑(G)、青(B)、不透明度(A)の色成分を、半角コンマ記号「,」区切りで指定します。各色成分は0.0~1.0の範囲で、加法混色(光の色の合成ルール)によって合成されます。

・ブラックスクリーン / Black Screen


背景を黒色にするオプションです。OFF にすると白い背景になります。黒色の背景は液晶画面での作業に適しており、白色の背景は印刷に適しています。

・半透明 / See-Through

半透明化するオプションです。処理が重いので、画像を保存する直前などにご使用ください。

・テッセレーション(曲面高画質化) / Tessellation

各座標点の位置を保ったまま、局面の隙間を補完するオプションです。複数のモードがあります。



BASE

PARABOLIC

GRAVITIC

「GRAVITIC」モード： 面要素を重心点で 4 つに分割し、これを繰り返す事によって曲面を補完します。この補完によって得られる曲面は、各座標点の位置を忠実にトレースし、尖り具合を元のままに保ちます。本質的に凹凸が激しいはずであるデータに向いています。

「PARABOLIC」モード： 面要素の辺を、隣の面要素と滑らかに繋がるように 2 次曲線で補完し、得られる 4 辺で囲まれた領域を滑らかに補完する事によって滑らかな曲面を生成します。この補完によって得られる曲面は、各座標点の位置を忠実にトレースしながらも、全域で滑らかなものに仕上がります。尖った箇所も丸みを帯びるので、本来滑らかであるべきデータに向いています。

※このモードは各座標点を滑らかな曲面で繋いで補完する都合上、元のプロット範囲から曲面の一部がはみ出る場合があります。適用後にグララの一部が欠けている場合は、Set Range で Z 方向のプロット範囲を広げてください。

これらのモードを、データに応じて使い分けてください。モードを選択した後は、補完密度を指定してください。「N(X)/Cell」項目に X 方向の補完数を、また「N(Y)/Cell」項目に Y 方向の補完数を指定してください。一つの座標点が  $N(X) \times N(Y)$  個の座標点に補完されます。

※補完数を上げるほど仕上がりが滑らかに仕上がりますが、処理時間を長く要します。また、処理後のメモリー使用量や描画負荷も重くなります。例えば 5×5 で補完すると、メモリー使用量や描画負荷は 25 倍に増大しますのでご注意ください。

### ・軸反転 X,Y,Z / Reverse X,Y,Z

X,Y,Z 軸の方向を反転させるオプションです。なお、目盛りの表示位置を限定している場合、このオプションを使用すると目盛りの表示位置も反転します。

### ・対数軸 X,Y,Z / Log X,Y,Z

グラフを対数軸で表示するオプションです。**このモードを使用するには、座標値データが 0 や負の数を含んでいない必要があります。**


なおリニアグラフでは、対数軸の底が 10 であるか自然数(ネイピア数)であるかを気にする必要はありません。というのも、底の変換公式により、両者のグラフはそもそも比例関係にあり、目盛りの数字が異なるだけです。そしてリニアグラフでは、目盛りの数字にその位置の対数値ではなく、その位置の真の値を表示する仕様になっています(例えば 1000 の位置には、3 ではなくそのまま 1000 と表示されます)。従って、対数軸の底によらず全く同じグラフとなるため、底を気にする必要が無いのです。

#### ワンポイント!

#### 対数軸表示で、目盛りの数字を綺麗に揃えるには

通常軸表示では、目盛りの数字が等差数列となるため、プロット範囲の最大値・最小値を綺麗な値に揃えていれば、目盛りの数字も綺麗な値に揃います。しかしこれを対数軸表示で行っても、端数の多い数字になってしまいます。

これを解決するには、対数軸表示における目盛りの数字が等比数列となる事を利用します。まず、最大値・最小値を 10 の何乗かに設定しておきます。そして例えば最大値÷最小値が 10 の 5 乗になったとすれば、目盛りの本数を 5 本に設定します。こうすると、各目盛りが公比 10 の等比数列となるので、目盛り数字を綺麗に揃える事ができます。



## 4-4. ツール メニュー / Tool Menu

### ・アニメーション / Animation

グラフをアニメーションとして表現するツールです。メニューからこの項目を選択すると、アニメーションを制御するためのウィンドウが出現します。まず、アニメーションツールの下部にある「MODE/モード」の選択項目で、アニメーションの形式を選択してください。

「INDEX」： 曲線/点プロットにおいて、始点から終点までをアニメーションします。

「TRACE」： 曲線/点プロットにおいて、始点から終点までをアニメーション(上描き)します。

「INDEX -SERIES」： 時刻ごとに系列を切り替えてアニメーションします。

「INDEX-X」： 曲面/メッシュプロットにおいて、X 値を動かしながらアニメーションします。

「INDEX-Y」： 曲面/メッシュプロットにおいて、Y 値を動かしながらアニメーションします。

「RANGE-X」： プロット範囲を X 方向へ平行移動しながらアニメーションします。

「RANGE-Y」： プロット範囲を Y 方向へ平行移動しながらアニメーションします。

「RANGE-Z」： プロット範囲を Z 方向へ平行移動しながらアニメーションします。

「RANGE-X/Y/Z」の場合、「Start」項目にプロット範囲始点、「End」項目に終点、「Width」項目にプロット範囲幅、「Shift」項目に時刻あたりの移動量を指定してください。続いて、「PLAY」ボタンを押すとアニメーションが開始されます。もう一度押すと一時停止となり、さらにもう一度押すと再開されます。アニメーションを終了したい場合は、アニメーションウィンドウを閉じてください。

### ・数式プロット / Math

数式から座標値データを生成し、グラフにプロットするツールです。「 $Z(<x>,<y>)=$ 」と書かれた入力ウィンドウ中に数式を記述して「PLOT」ボタンを押すと、その数式のグラフが描画されます。なお、数式中には X 軸変数を<X>、Y 軸変数を<Y>と記述する必要があります。

※ 現在は「プログラム / Program」メニューから、新しい数式プロットツールが使用できます。このツールは旧バージョンですが、こちらの操作感に慣れた方のために互換サポートしています。

## 4-5. プログラム メニュー / Program Menu

リニアングラフ 3D が標準サポートしているスクリプト言語である、VCSSL で記述されたプログラムを実行します。プログラムはユーザーが作成可能で、リニアングラフ 3D を制御して、自動処理などを行わせる事ができます。詳細は第 7 章を参照してください。

VCSSL で記述したプログラムを「RinearnGraph3DProgram」フォルダ内に入れておくと、このメニューからすぐに選択して実行する事ができます。標準では、数式プロットツールとして使えるプログラムなどが同梱されています。



## 5. 座標値ファイル書式

この章及び次章では、リニアングラフ 3D で読み込み可能なファイルの書式（記述方法）について説明します。ここでの書式に基づいて座標値ファイルを作成してください。

### ワンポイント!

**表計算ソフトからは、コピー&ペーストでグラフ化できる！**

グラフ作成に表計算ソフトを使用する場合、値の入力されている領域を選択してコピーし、リニアングラフ 3D の画面上で右クリックして、メニューから「Paste Data」を選ぶことで、ファイルを作らずにそのままグラフにプロットできます。

### 5-1. CSV ファイルと TSV ファイル

グラフ用の座標値ファイルには、座標値を並べた数列を記述します。このように数列をファイルに記述するには、主に CSV と TSV という 2 つのファイル形式があります※。

CSV 形式： データを「,(カンマ)」で区切って並べるファイル形式です。  
一般に csv という拡張子が付きます。

TSV 形式： データをタブ文字（タブ空白）で区切って並べるファイル形式です。  
拡張子は様々なケースがあります。

グラフ作成において、CSV は表計算ソフトで作成するデータなどでよく使用され、TSV はプログラミングなどで作成するデータなどでよく使用されます。リニアングラフ 3D では、CSV と TSV の両方に対応しています。

※ なお、厳密な TSV 形式では数値をタブ文字のみで区切りますが、数値ファイルではタブ文字と半角空白が混在していたり、逆に半角空白のみで区切ったり（いわゆる SSV）、空白スペースを並べてタブのように整形したファイルもよく存在します。以下では、簡単のためにそれらを区別せず一緒に扱います（全てリニアングラフ 3D に対応しています）。

## 5-2. マトリックス書式

CSV/TSV といった区切り文字の書式の他にも、グラフ用のデータには「数列をどう並べるか」といった点について、複数の書式が存在します。リニアングラフ 3D では、一般的に広く使用されている「マトリックス書式」及び「3 カラム書式」に対応しています。ここではまず、前者について解説します。

### ・マトリックス書式とは

「マトリックス書式」とは、縦方向の並びを X 値、横方向の並びを Y 値と見なし、行列のように Z 値を記載していく書式です。マトリックス書式は、表計算ソフトなどで簡単に作成可能というメリットがあります。反面、X や Y が格子状に並んだ座標しか表現できないというデメリットもあります。

以下に、表計算ソフトでマトリックス書式のファイルを作成する手順を例示します。

### ・表計算ソフトでの作成例

まず表計算ソフトウェアを起動し、最も左上のセルを空白にしたまま、**最も左側の列に X 値を記述し、最も上側の行に Y 値を記述します**（※ グラフ上の X 軸と Y 軸の名前は、「編集」>「ラベル」の設定で反転・変更できます）。そして、この X 列と Y 行を辺とする長方形領域に、各 X・Y に対応する Z 値を記述します。

図：表計算ソフトウェアの記述例

表計算ソフトウェア				
	0.0	0.1	0.2	0.3
0.0	1.111	1.233	1.453	1.882
1.0	1.431	1.432	1.551	1.714
2.0	1.881	1.883	1.772	1.701
3.0	1.532	1.228	1.113	0.988

上図において、青い列が X 値、赤い行が Y 値、緑の領域が Z 値を意味します。上図のように記述し、ファイルを **CSV(カンマ区切り)形式**で保存してください（タブ区切りの TSV 形式で保存しても問題はありませんが、この書式では CSV を推奨します）。作成された CSV ファイルは、リニアングラフ 3D で読み込む事ができ、面プロットを含む全てのプロットオプションが使用可能です。

なお、必要が無ければ X 列と Y 行の記述は省略する事が可能です。その場合は Z 値の領域（上図において緑の領域）を、最も左上のセルから詰めて記述してください。その場合、X 値と Y 値にはそれぞれ列番号と行番号が割り振られます。

・線プロット時、縦方向と横方向のどちらの並びを線で繋ぐか（どちらの並びを系列とするか）

点プロットやメッシュ・曲面プロットでは関係無いのですが、マトリックス書式のデータを線プロットする場合は、「縦方向（行）と横方向（列）のどちらの並びを線で繋ぐか」という事で、2通りのパターンが存在します。これは内部処理では、どちらの並びを系列に区切ってまとめるかで決まります。

標準では、横方向の並びが系列になり、線で繋がれます。つまり、Xを固定して、Y 方向が変化するように線が引かれます。

これを、縦方向の並びを系列にして線で繋ぎたい場合、つまり、Y を固定して、X 方向が変化するように線を引きたい場合は、データの最も左上のセルに、「VERTICAL\_SPLIT」と記載してください。

なお、標準の区切り方でよくても、明示的に記載したい場合は「LEVEL\_SPLIT」と書きます。

・複数系列の表現

リニアグラフ 3D では、最も左上のセルに「LEVEL\_INDEX」と記載すると、複数系列が定義されたマトリックス書式として読み込まれます。このセルの左から順に、1行目に系列番号を記載します。2 行目以降は、通常のマトリックス書式と同様です。ただし1行目に記載した系列番号により、座標値の所属する系列が振り分けられます。系列はいくつでも使用可能です。

※：なお、面プロットを使用するには、各系列において X 及び Y が昇順もしくは降順に並んでいる必要があります。

図：複数系列におけるマトリックス書式の記述例（表計算ソフト使用）

LEVEL_INDEX	1	1	1	2	2	2
	Y	Y	Y	Y	Y	Y
X	Z	Z	Z	Z	Z	Z
X	Z	Z	Z	Z	Z	Z
X	Z	Z	Z	Z	Z	Z
X	Z	Z	Z	Z	Z	Z
X	Z	Z	Z	Z	Z	Z

系列1

系列2

上図において、一行目が系列番号と見なされます。系列が異なる座標値は別のグラフとして表現されます。系列の異なるデータは、グラフ化した際に別の色で彩色されます（※With Rainbow オプション OFF 時）。

### 5-3. 3 カラム書式

#### ・3 カラム書式とは

表計算ソフトにおいてマトリックス書式がよく使用されるのに対して、プログラミング言語を用いた分野では、3 カラム書式がよく使用されます。3 カラム書式はファイル各行に左から X、Y、Z と記載し、1 行につき 1 個の座標点を表現する書式です。

この書式は、プログラミングにより非常に効率的に作成できる事、及び X や Y が格子状に並ばない自由な座標値を表現できる事がメリットとして挙げられます。このメリットから、表計算ソフトでのデータ作成においても使用される事があります。

3 カラム書式の例 (タブ区切り) :

X1	Y1	Z1
X2	Y2	Z2
X3	Y3	Z3
...	...	...
X100	Y100	Z100

#### ・複数系列の表現

3 カラム形式では、空白行を挟む事により、複数のデータを一枚のファイルに記載する事が容易にできます。リニアングラフ 3D では、2 行連続した空白行をはさむと、そこが系列の区切りと見なされ、そこ以降は別の系列に属するデータと見なされます。系列の異なるデータは、グラフ化した際に別の色で彩色されます (※With Rainbow オプション OFF 時)。

### 5-4. 3 カラム書式で面を表現するには

3 カラム書式で面を表現するには、まず Y 値を固定し、X 方向に沿って端から端まで座標値を書き出してください。そこで空白改行を 1 行はさみ、Y 値を 1 つ進め、また X 方向に沿って端から端まで座標値を書き出してください。これを繰り返して面全体の座標値を書き出してください。

例として、次ページにある図のような、3×3 メッシュ上における面  $Z(X,Y)$  を表現する座標値データを次ページに示します。

図:3×3 の格子点(各格子点に Z 値が対応)




表: 座標値ファイルの内容

X11	Y11	Z11
X12	Y12	Z12
X13	Y13	Z13
( 空 白 行 )		
X21	Y21	Z21
X22	Y22	Z22
X23	Y23	Z23
( 空 白 行 )		
X31	Y31	Z31
X32	Y32	Z32
X33	Y33	Z33

このような座標値ファイルを出力する、C 言語、C++、VCSSL※、及び FORTRAN77 での簡単なプログラムを次ページに例示します。

※VCSSL は、リニアングラフ 3D との連携機能を備えたプログラミング言語です。詳しくは 7 章をご参照ください。

## C 言語でのプログラム記述例 / $Z = \sin(X) + \cos(Y)$ の曲面グラフを作成

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
int main(void) {
    double x, y, z;
    int xi, yi;
    int xN = 10; // X 方向の座標点数
    int yN = 10; // Y 方向の座標点数

    // X・Y 方向の計算範囲
    double xMin = -5.0;
    double yMin = -5.0;
    double xMax = 5.0;
    double yMax = 5.0;

    // 出力ファイルを開く
    FILE *fp = fopen("a.tsv", "w");
    if (fp == NULL) {
        fprintf(stderr, "ファイルを開けません。");
        return EXIT_FAILURE;
    }

    for( yi=0; yi<yN; yi++){
        for( xi=0; xi<xN; xi++){
            x = ( xMax - xMin ) * xi / (xN-1);
            y = ( yMax - yMin ) * yi / (yN-1);
            z = sin(x) + cos(y);

            // 値をタブ区切りで書き出して改行
            fprintf(fp, "%lf\t%lf\t%lf\n", x, y, z);
        }
        fprintf(fp, "%n"); //空白改行
    }
    return EXIT_SUCCESS;
}
```

### C++言語でのプログラム記述例 / $Z = \sin(X) + \cos(Y)$ の曲面グラフを作成

```
#include <fstream>
#include <cmath>
#include <cstdlib>

int main(){

    double x, y, z;
    int xN = 100; // X 方向の座標点数
    int yN = 100; // Y 方向の座標点数

    // X・Y 方向の計算範囲
    double xMin = -5.0;
    double yMin = -5.0;
    double xMax = 5.0;
    double yMax = 5.0;

    // 出力ファイルを開く
    std::ofstream ofs( "a.tsv" );

    for( int yi=0; yi<yN; yi++ ){
        for( int xi=0; xi<xN; xi++ ){

            x = ( xMax - xMin ) * xi / (xN-1);
            y = ( yMax - yMin ) * yi / (yN-1);
            z = sin(x) + cos(y);

            // 値をタブ区切りで書き出して改行
            ofs << x << "\t" << y << "\t" << z << std::endl;
        }
        ofs << std::endl; // 空白改行
    }

    ofs.close();
    return EXIT_SUCCESS;
}
```



VCSSL(3.0 以降)でのプログラム記述例 /  $Z = \sin(X) + \cos(Y)$  の曲面グラフを作成

```
import Math ;

double x, y, z ;
int xN = 100; // X 方向の座標点数
int yN = 100; // Y 方向の座標点数

// X・Y 方向の計算範囲
double xMin = -5.0;
double yMin = -5.0;
double xMax = 5.0;
double yMax = 5.0;

int file = open ( "a.tsv", "wtsv" ); // 出力するファイル (wtsv は TSV 書き込みモード)

for( int yi=0; yi<yN; yi++){
    for( int xi=0; xi<xN; xi++){

        x = ( xMax - xMin ) * i / (xN-1) ;
        y = ( yMax - yMin ) * j / (yN-1) ;
        z = sin(x) + cos(y) ;

        // X,Y,Z 値をタブ区切りで書き出して改行
        writeln( file, x, y, z ) ;
    }
    writeln( file, "" ) ; // 空白改行
}

close( file )
```

**FORTRAN77 言語でのプログラム記述例 /  $Z = \sin(X) + \cos(Y)$  の曲面グラフを作成**

```
IMPLICIT NONE

REAL*8 X,Y,Z,X_MAX,Y_MAX,X_MIN,Y_MIN
INTEGER X_I,Y_I,X_N,Y_N

X_N = 100 ! X 方向の座標点数
Y_N = 100 ! Y 方向の座標点数
X_MAX = 5.0D0 ! X 方向の計算範囲
X_MIN = -5.0D0 ! X 方向の計算範囲
Y_MAX = 5.0D0 ! Y 方向の計算範囲
Y_MIN = -5.0D0 ! Y 方向の計算範囲

OPEN(UNIT=14,FILE='a.tsv',STATUS='UNKNOWN')

DO Y_I = 0, Y_N
  DO X_I = 0, X_N

    X = (X_MAX-X_MIN)*DBLE(X_I)/DBLE(X_N-1)
    Y = (Y_MAX-Y_MIN)*DBLE(Y_I)/DBLE(Y_N-1)
    Z = SIN(X) + COS(Y)

    ! X,Y,Z をタブ区切りで書き出して改行
    WRITE(14,*) X, Y, Z

  ENDDO
  WRITE(14,*) ! 空白改行
ENDDO

CLOSE( 14 )

STOP
END
```


## 6. 数式のグラフ描画

リニアングラフ 3D では、データファイルからだけではなく、数式からグラフを描画する事もできます。これを数式プロットと呼びます。

### 6-1. 数式プロットツール

数式プロットで使用するツールは、リニアングラフで標準サポートしているプログラミング言語「VCSSL」(8 章参照)で開発されており、グラフ画面上部の「プログラム(プログラム)」メニューから選んで起動できます。数式の形に応じて、複数のツールがあります。これらは単体でも公開しているもので、Web ページ上で詳しい使用方法も解説しています。一覧と概要は以下の通りです。


#### ・ $z(x,y)$ 形式の 3D グラフ描画

概要	$z(x,y)$ 形式の数式を、3D の曲面/メッシュグラフとして描画します。 
使用方法	起動後、入力画面の「 $z(x,y) =$ 」の欄に数式を入力して「プロット」ボタンを押すと、その数式が 3D グラフとして描画されます。範囲やプロット密度なども指定可能です。
詳細解説	<a href="https://www.vcssl.org/ja-jp/code/archive/0001/5100-graph3d-input-zxy/">https://www.vcssl.org/ja-jp/code/archive/0001/5100-graph3d-input-zxy/</a>

#### ・ $z(x,y,t)$ 形式の 3D グラフ描画

概要	$z(x,y,t)$ 形式の数式を、3D の曲面/メッシュグラフとしてアニメーション描画します。
使用方法	起動後、入力画面の「 $z(x,y,t) =$ 」の欄に数式を入力して「プロット」ボタンを押すと、その数式が 3D グラフとして描画され、「 $t$ 」を時刻変数としてアニメーション表示されます。範囲やプロット密度なども指定可能です。
詳細解説	<a href="https://www.vcssl.org/ja-jp/code/archive/0001/5500-graph3d-input-zxyt/">https://www.vcssl.org/ja-jp/code/archive/0001/5500-graph3d-input-zxyt/</a>

## ・ $x(t), y(t), z(t)$ 形式の 3D グラフ描画

概要	<p><math>x(t), y(t), z(t)</math>形式の数式を、<math>t</math> を媒介変数として 3D グラフにアニメーションします。</p> 
使用方法	<p>起動後、入力画面の「<math>x(t) =</math>」、「<math>y(t) =</math>」および「<math>z(t) =</math>」の欄に数式を入力して「プロット」ボタンを押すと、その数式が「<math>t</math>」を媒介変数として 3D グラフに描画されます。そこで「アニメーション」ボタンを押すと、グラフを始点から終点へ徐々に描いていくように、アニメーション再生されます。</p>
詳細解説	<p><a href="https://www.vcssl.org/ja-jp/code/archive/0001/5300-graph3d-input-xt-yt-zt/">https://www.vcssl.org/ja-jp/code/archive/0001/5300-graph3d-input-xt-yt-zt/</a></p>

## ・旧バージョンの数式プロットツール

必要に応じて、グラフ画面上部の「ツール」>「(旧)数式プロット」メニューから、リニアグラフが VCSSL をサポートする前から搭載されていた、旧バージョンの数式プロットツールも使用できます。そのツールでは  $z(x,y)$  形式のグラフしか描けず、また数式内の  $x$  と  $y$  を  $\langle \rangle$  で囲って  $\langle x \rangle$  と  $\langle y \rangle$  のように書かなければいけません。昔からご使用されている方を想定して、今も使用可能な状態になっています。この旧ツールでは、 $\log$  関数が自然対数の  $\ln$  ではなく常用対数の  $\log_{10}$  と同じになっている事に注意が必要です(新しいツールでは  $\log_{10}$  と同じです)。

## 6-2. 数式の書き方と関数一覧

各数式プロットツールでは、入力画面の「 $z(x,y) =$ 」などの数式欄に、基本的には普通の書き方で数式を入力してください。ただし、かけ算は「 $*$ 」、割り算は「 $/$ 」記号を使います。かけ算・割り算は、足し算・引き算よりも先に計算されます。足し算・引き算を先に計算したい場合は、その部分を、例えば「 $(x + y) * 3$ 」のようにかっこ  $()$  で囲ってください。

数式内では、例えば「 $\sin(x) + \cos(2 * y)$ 」のように、一般的な数学関数を使用できます。サポートされている関数の一覧は以下の通りです：

#### **sqrt()**

二乗根、ルート

#### **exp()**

指数関数

#### **Log10()**

10 を底とした対数関数

※「ツール」メニューの旧版の数式プロットツールでは、単に log とした場合も log10 と同等となります。しかし、「プログラム」メニューの新しい数式プロットツールでは (VCSSL の仕様に従うため)、log は ln と同等となります。これに起因する混乱を避けるため、現在では単なる log は使わず、log10 と ln の使い分けが推奨されます。

#### **ln()**

自然数を底とした対数関数

#### **abs()**

絶対値

#### **fac()**

階乗演算 ※「ツール」メニューの旧版の数式プロットツールでは、!( ) を使用して下さい。

#### **\*\***

べき乗演算 ※使い方は正なら  $2^{**}3$ 、負の数なら  $(-2)^{**}(-3)$  など。

※「ツール」メニューの旧版の数式プロットツールでは、 $2^3$  のように「^」と記述して下さい。

#### **sin()**

サイン/三角関数

#### **cos()**

コサイン/三角関数

#### **tan()**

タンジェント/三角関数

**asin()**

アークサイン/逆三角関数

**acos()**

アークコサイン/逆三角関数

**atan()**

アークタンジェント/逆三角関数

**sinh()**

ハイパボリックサイン/双曲線関数

**cosh()**

ハイパボリックコサイン/双曲線関数

**tanh()**

ハイパボリックタンジェント/双曲線関数

**asinh()**

ハイパボリックサインの逆関数/逆双曲線関数

**acosh()**

ハイパボリックコサインの逆関数/逆双曲線関数

**atanh()**


ハイパボリックタンジェントの逆関数/逆双曲線関数

## 7. アニメーション

リニアグラフ 3D では、グラフをアニメーション描画する事もできます。

### 7-1. 単一ファイル内のデータのアニメーション

単一のファイルに記載されたデータを、系列を時刻とみなしたり、座標点の順序を時刻と見なしたりしてアニメーションさせる事ができます。それにはまず、グラフ画面上部の「 ツール (ツール) 」 > 「 アニメーション 」メニューを選択して、アニメーションツールを起動してください。



続いて、アニメーションツールの下部にある「MODE/モード」の選択項目で、アニメーションの形式を選択してください。

「INDEX」: 曲線/点プロットにおいて、始点から終点までをアニメーションします。

「TRACE」: 曲線/点プロットにおいて、始点から終点までをアニメーション (上描き) します。

「INDEX -SERIES」: 時刻ごとに系列を切り替えてアニメーションします。

「INDEX-X」: 曲面/メッシュプロットにおいて、X 値を動かしながらアニメーションします。

「INDEX-Y」: 曲面/メッシュプロットにおいて、Y 値を動かしながらアニメーションします。

「RANGE-X」: プロット範囲を X 方向へ平行移動しながらアニメーションします。

「RANGE-Y」: プロット範囲を Y 方向へ平行移動しながらアニメーションします。

「RANGE-Z」: プロット範囲を Z 方向へ平行移動しながらアニメーションします。

「RANGE-X/Y/Z」の場合、「Start」項目にプロット範囲始点、「End」項目に終点、「Width」項目にプロット範囲幅、「Shift」項目に時刻あたりの移動量を指定してください。続いて、「PLAY」ボタンを押すとアニメーションが開始されます。もう一度押すと一時停止となり、さらにもう一度押すと再開されます。アニメーションを終了したい場合は、アニメーションウィンドウを閉じてください。

なお、複数系列のアニメーションを行う場合は、あらかじめデータを複数系列の書式で記載しておく必要があります。詳細は「 5. 座標値ファイル書式 」の章をご参照ください。


## 7-2. 連番の複数ファイルのアニメーション

例えば「 sample3d\_0.txt 」 「 sample3d\_1.txt 」 「 sample3d\_2.txt 」 … などのように、連番のファイル名が付いた複数のファイルを、次々と読み込んで高速にグラフにプロットする事で、アニメーション描画を行う事もできます。


それにはまず、グラフ画面上部の「 プログラム(Program) 」メニューから、「 **連番 3D データファイルのアニメーション** 」を選択してください。

するとツールの処理が起動し、まずデータファイルを読み込むフォルダを尋ねられるため、ある場合は選択してください。無い場合は「 いいえ 」を押すと、「 RinearnGraph3DProgram 」フォルダ内の「 animation3d\_input 」フォルダが使用されますが、標準ではこの中にサンプルデータファイルが入っています。

続いて、ファイル名と拡張子を尋ねられるため、入力してください。ここでファイル名には、連番の番号部分を除いた部分(下図)を指定します。

**sample3d\_12.txt**  
  
入力するファイル名      拡張子

あとは自動で連番の始点と終点が検索され、以下のアニメーションツールの画面が起動します：



基本的には先の単一ファイルのアニメーションと同様、「PLAY」ボタンを押すと再生開始、「STOP」ボタンで停止します。詳細な使用方法については以下の Web ページをご参照ください：

<https://www.vcssl.org/ja-jp/code/archive/0001/7300-graph-file-animator-3d/>

なお、このツールでは「 画像保存 」ボタンを押す事で、アニメーションの各コマを、連番の画像ファイルとして保存する事もできます。保存した画像をアニメーション再生するためのツールも、同じく「 プログラム(Program) 」メニューに「 **連番画像ファイルのアニメーション** 」として同梱されています。こちらについての詳しい使用方法は以下の Web ページをご参照ください：

<https://www.vcssl.org/ja-jp/code/archive/0001/4100-image-file-animator/>

## 7-3. その他のアニメーション（回転アニメーションなど）

その他、「 プログラム(Program) 」メニューから、グラフをゆっくり回転させ続けるアニメーションなどが利用可能です。一覧と詳細は、同メニューから「 **このフォルダ内のプログラムについて** 」を選択・実行してください。



## 8. VCSSL での制御・自動処理

リニアングラフ 3D は、プログラミング言語 VCSSL による制御をサポートしています。うまく活用すると、連番ファイルを自動処理でプロットさせたり、読み込んだデータを変換(加工)してプロットさせる事などができます。

### 8-1. VCSSL と Graph3D API について

VCSSL は、データの解析や可視化、計算処理などを手軽に行うための簡易プログラミング言語です。C 言語系のシンプルな文法を採用しており、容易に習得する事ができます。



プログラミング言語 VCSSL 公式サイト

<https://www.vcssl.org/ja-jp/>

VCSSL はスクリプト言語なので、プログラムは、一般のテキストエディタ(メモ用のものでも OK)でざっと書くだけで作成できます。また、リニアングラフ 3D は VCSSL プログラムの実行環境を内蔵しているため、「Program / プログラム」メニューから手軽にプログラムを選択して実行する事ができます。なお、上記 URL から単体の VCSSL の実行環境を入手する事もできます。

VCSSL からリニアングラフ 3D を制御するには、tool.Graph3D API を使用します。ここでは Graph3D API の一部の機能のみを使用します。全機能は下記 URL から参照できます。

tool.Graph3D API 詳細仕様

<https://www.vcssl.org/ja-jp/lib/tool/Graph3D>

### 8-2. プログラムの作成と実行

VCSSL のプログラムは、一般のテキストエディタで普通に記述し、拡張子(≡名前の末尾)「.vcssl」を付けて保存してください。ソフトによっては、保存の際にファイルの種類などを選択する項目があるので、その場合は「すべてのファイル」などを選んでください。

作ったプログラムを実行するには、まずリニアングラフ 3D のメニューバーから「**Program / プログラム**」メニューをクリックしてください。するとプログラムを選択する画面が表示されるので、そこで自作プログラムを選ぶと、実行されます。

なお、よく使用するプログラムは、「**RinearnGraph3DProgram**」フォルダに入れておくと、上記メニューをクリックした際にすぐに表示され、手短かに実行できるようになります。

### 8-3. プログラム例

#### ・ファイルをプロットする

以下は座標値データファイル「test.tsv」をプロットする、最も単純なプログラムです。  
なお、「//」で始まる行はコメントであり、処理の際には読み飛ばされます。

```
//リニアグラフ 3D を制御するライブラリをインポート
import tool.Graph3D;

//リニアグラフ 3D を起動( x 位置, y 位置, 幅, 高さ, タイトル )
int graph = newGraph3D( 0, 0, 700, 700, "Graph" );

//座標値データファイル「 test.tsv 」をプロットする
setGraph3DFile( graph, "test.tsv" );
```

#### ・線プロットオプションを設定する

続いて、点プロットオプションを無効にし、線プロットオプションを有効にするプログラムです。

```
import tool.Graph3D;

int graph = newGraph3D( 0, 0, 700, 700, "Graph" );
setGraph3DFile( graph, "test.tsv" );

//点プロットを無効にする
setGraph3DOption( graph, "WITH_POINTS", false );

//線プロットを有効にする
setGraph3DOption( graph, "WITH_LINES", true );
```

#### ・グラフを画像ファイルに出力する

以下はグラフを画像ファイル「test.png」に出力するプログラムです。

```
import tool.Graph3D;

int graph = newGraph3D( 0, 0, 700, 700, "Graph" );

setGraph3DFile( graph, "test.tsv" );

//グラフを画像ファイル「 test.png 」に出力( グラフ ID, 画像ファイル名, 画像形式 )
exportGraph3D( graph, "test.png", "PNG" );
```

#### ・連番の座標値データファイルを次々とプロットし、連番の画像ファイルに出力する

続いて応用です。VCSSL プログラムから見て「test」フォルダの中にある、連番の座標値データファイル「test0.tsv」～「test100.tsv」を次々とプロットし、画像ファイル「test0.png」～「test100.png」に出力していくプログラムです。

```
import tool.Graph3D;

int graph = newGraph3D( 0, 0, 700, 700, "Graph" );

//変数 i を 1 から 100 まで変更しながらループ
for( int i=0; i<=100; i++){

    setGraph3DFile( graph, "./test/test"+i+".tsv" );
    exportGraph3D( graph, "./test/test" + i + ".png", "PNG" );

    //100 ミリ秒スリープ(アニメーションウェイト)
    sleep( 100 );

}
```

・座標値データファイルを読み込み、値を変換してプロットする

最後に、座標値データファイル「test.tsv」を読み込み、Z 値を  $\sin(Z \text{ 値})$  に変換した上でプロットするプログラムです。最初に、「test.tsv」が空白改行を含む場合を扱います。

```
import tool.Graph3D;
import Math;

// 座標値データファイル「test.tsv」を、TSV 形式の読み込みモードで開く
int file = open( "test.tsv", READ_TSV );

// ファイル行数を取得
int lineN = countIn( file );

double value[ ]; // 1 行の X、Y、Z 値を控える数値配列
string newData = ""; // 新しいデータを控える文字列変数

for( int i=0; i<lineN; i++){
    value = readIn( file ); //1 行のデータを配列で取得し、次の行へ
    if( length(value,0) == 0 ){
        //空白行はそのまま改行（EOL はシステムによって定義されている改行コード値）
        newData += EOL;
    }else{
        //空白でない行は Z 値を  $\sin(Z \text{ 値})$  に変換して書き出し、改行
        newData += value[0] + "      " + value[1] + "      " + sin( value[2] ) + EOL;
    }
}

//ファイルアクセスを閉じる
close( file );

int graph = newGraph3D( 0, 0, 700, 700, "Graph" );

//変換後の文字列データからグラフにプロット
setGraph3DData( graph, newData );
```

上述のプログラムは、文字列の結合処理を伴うために低速です。test.tsv が空白改行を含まない場合は、以下のように数値の配列を直接リアングラフ 3D へ転送する方が、はるかに高速です。

```
import tool.Graph3D;
import Math; //sin 新関数を使用するのに必要

// 座標値データファイル「test.tsv」を、TSV 形式の読み込みモードで開く
int file = open( "test.tsv", READ_TSV );

// ファイル行数を取得
int lineN = countln( file );

double value[ ]; // 1 行の X、Y、Z 値を控える数値配列

double x[lineN]; // 全行の X 値を控える数値配列
double y[lineN]; // 全行の X 値を控える数値配列
double z[lineN]; // 全行の X 値を控える数値配列

for( int i=0; i<lineN; i++ ){
    //1 行のデータを配列で取得し、次の行へ
    value = readln( file );
    x[i] = value[0];
    y[i] = value[1];
    z[i] = sin( value[2] ); // Z 値は sin(Z 値)に変換
}

//ファイルアクセスを閉じる
close( file );

int graph = newGraph3D( 0, 0, 700, 700, "Graph" );

//変換後の数値データ配列からグラフにプロット
setGraph3DData( graph, x, y, z );
```

今度の処理は非常に高速で、起動とほぼ同時に変換が完了します。

## 9. Java 言語での制御・自動処理と直接的な 3D 描画

リニアングラフ 3D は、前章で扱った VCSSL に加えて、Java 言語での制御もサポートしています。

### 9-1. 開発の準備とコンパイル・実行

Java 言語でリニアングラフ 3D を制御するには、別途 Java 言語の開発環境 (JDK) が必要です。JDK の入手やインストールについては、Java 言語の解説書や解説サイトなどをご参照ください。なお、ここでは解説の単純化のため IDE は使用せず、コンパイルと実行はコマンドラインで行います。

はじめに、環境が揃っている事の確認として、リニアングラフ 3D を起動するための簡単なサンプルを作成し、コンパイル・実行してみましょう。「Sample0.java」という名前で、以下のコードを記述したテキストファイルを作成してください：

```
import com.rinearn.graph3d.RinearnGraph3D;

public class Sample0 {
    public static void main(String[] args) {

        // グラフを起動
        RinearnGraph3D graph = new RinearnGraph3D();
    }
}
```

続いて、リニアングラフ 3D の配布パッケージ内にある「RinearnGraph3D.jar (JAR ファイル)」を、上のコードと同じ場所に置いてください。そして、コマンドライン端末上でその場所に cd など移動し、以下のように入力してコンパイルしてください：

javac -classpath ".;RinearnGraph3D.jar" Sample0.java	(Windows の場合)
javac -classpath ".:RinearnGraph3D.jar" Sample0.java	(Linux 等の場合)

※ 上の二つは、-classpath の後の部分での区切り文字が、「 ; 」と「 : 」で異なります。

エラー無くコンパイルできた事を確認した上で、そのまま以下のように入力して実行してください：

java -classpath ".;RinearnGraph3D.jar" Sample0	(Windows の場合)
java -classpath ".:RinearnGraph3D.jar" Sample0	(Linux 等の場合)

実行の結果、グラフ画面が起動すれば成功です。以降のサンプルコードでは、上のコマンドの Sample0 の部分を Sample1～Sample6 に置き換えて、同様にコンパイル・実行できます。その際、ファイル名は必ず「クラス名.java」とするようにご注意ください。

この章で使用するリニアングラフ 3D の Java 言語用 API ライブラリは、以下の URL で仕様書を参照できます。この章では触れきれない細かい機能の一覧や詳細などは、そちらをご参照ください：

・ リニアングラフ 3D API 仕様書（Java 言語用）

<https://www.rinearn.com/ja-jp/graph3d/api/>

API ライブラリの中でも特に使用する RinearnGraph3D クラスの仕様書は、以下で参照できます：

<https://www.rinearn.com/ja-jp/graph3d/api/com/rinearn/graph3d/RinearnGraph3D>

以下では、いくつかの基本となる使い方について、サンプルコードを例示しながら解説していきます。なお、以下で掲載するサンプルコードは、配布パッケージ内にも同梱されています。

## 9-2. ファイルのプロット

まずは、実用における最も単純な例として、座標値ファイルに記載されたデータをプロットしてみましょう。以下のサンプルデータファイルを使用します：

- SampleDataFile1.txt -

0.0	0.0	0.0
1.0	1.0	2.0
2.0	4.0	6.0
3.0	9.0	12.0
4.0	16.0	20.0
5.0	25.0	30.0
6.0	36.0	42.0
7.0	49.0	56.0
8.0	64.0	72.0
9.0	81.0	90.0
10.0	100.0	110.0

この通り、3 カラム書式（左から x y z）で、 $0 \leq x \leq 10$  の範囲で適当に座標値が書き出されています。このファイルを開いてグラフにプロットするプログラムは以下の通りです：

```


import com.rinearn.graph3d.RinearnGraph3D;
import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.IOException;

public class Sample1 {
    public static void main(String[] args) {
        // グラフを起動
        RinearnGraph3D graph = new RinearnGraph3D();
        try {
            // データファイルを読み込んでプロット
            graph.openDataFile(new File("SampleDataFile1.txt"));

            // 異常時の例外処理
        } catch (FileNotFoundException fnfe) {
            System.err.println("ファイルが見つかりませんでした。");
        } catch (IOException ioe) {
            System.err.println("ファイルが開けませんでした。");
        }
    }
}

```

#### ▼実行結果



上のコードでは、まず RinearnGraph3D クラスのインスタンスを生成し(この時点でグラフ画面が起動します)、そして openDataFile メソッドを呼び出して、開きたいファイルを引数に渡しています。ファイルを開く過程での例外については、必要に応じて適切に処理してください。



### 9-3. 配列データのプロット


ファイルを介さず、配列に格納された座標値データを、直接渡してプロットする事もできます:

```
import com.rinearn.graph3d.RinearnGraph3D;

public class Sample2 {
    public static void main(String[] args) {
        // 座標値データの用意
        int n = 300;
        double[] x = new double[n];
        double[] y = new double[n];
        double[] z = new double[n];
        for(int i=0; i<n; i++) {
            x[i] = i*0.1;
            y[i] = Math.sin(x[i]);
            z[i] = Math.cos(x[i]);
        }

        // グラフを起動し、データを渡してプロット
        RinearnGraph3D graph = new RinearnGraph3D();
        graph.setData(x, y, z);
    }
}
```

#### ▼実行結果



このように、先ほどファイルを開いていた `openDataFile` メソッドの代わりに、`setData` メソッドで配列データを渡します。

配列データは、ここでは単系列なので `x[ 座標点インデックス ]` の形ですが、系列を分けたい場合は `x[ 小系列インデックス ][ 座標点インデックス ]` や `x[ 大系列インデックス ][ 小系列インデックス ][ 座標点インデックス ]` の形の多次元配列にします (`y, z` も同様)。線プロット時には、小系列の区切りで線が切れ、大系列の区切りで色が変わります。

なお、メッシュプロットや曲面プロットの場合は、`x[ メッシュ縦方向インデックス ][ メッシュ横方向インデックス ]` のように、メッシュの縦横 2 方向のインデックスを持たせてください (`y, z` も同様)。その際、どちらが縦か横かは気にしなくても構いません。具体例は 8-5 をご参照ください。

## 9-4. 画像の出力

グラフを画像ファイルに出力するには、`RinearnGraph3D` クラスの `exportImageFile` メソッドを使用します。例えば、8-2 や 8-3 のサンプルコードにおいて、`main` メソッドの末尾に以下の一行を追加すれば、画像ファイル「`graph.png`」が出力されます：

```
try {
    graph.exportImageFile(new java.io.File("graph.png"), 1.0);
} catch (java.io.IOException ioe) {
    System.err.println("ファイル出力に失敗しました。");
}
```

画像形式は拡張子から自動で判断されますが、現時点では JPEG と PNG 形式にのみ対応しています。2 番目の引数は画質で、1.0 で最高、0.0 で最低となります (JPEG 形式のみで有効です)。

なお、`getImage` メソッドにより、グラフ画像を `java.awt.Image` クラスのインスタンスとして取得する事もできます。これにより、グラフ画像を加工したり、別の GUI 画面上に埋め込んだりする事も (それなりの処理を書く必要がありますが) 可能です。

## 9-5. 範囲やオプションなどの詳細設定


setX/Y/ZRange メソッドや setOptionSelected メソッドなどを用いて、プロット範囲やオプションなどの設定を行う事ができます。例として、8-3 の最後で触れたメッシュ状の配列データをプロットし、メッシュプロットオプションを有効にして、範囲も設定してみましょう：

```
import com.rinearn.graph3d.RinearnGraph3D;
import com.rinearn.graph3d.RinearnGraph3DOptionItem;

public class Sample3 {
    public static void main(String[] args) {
        // 座標値データの用意
        int n = 80; // メッシュの各方向の区間数
        double[][] x = new double[n+1][n+1]; //各方向の頂点数は区間数+1
        double[][] y = new double[n+1][n+1];
        double[][] z = new double[n+1][n+1];
        for(int i=0; i<=n; i++) {
            for(int j=0; j<=n; j++) {
                x[i][j] = i * 0.1;
                y[i][j] = j * 0.1;
                z[i][j] = Math.sin(x[i][j]) * Math.sin(y[i][j]);
            }
        }

        // グラフを起動してデータをプロット
        RinearnGraph3D graph = new RinearnGraph3D();
        graph.setData(x, y, z);
        // オプション設定（点プロット無効化してメッシュプロット有効化）
        graph.setOptionSelected(RinearnGraph3DOptionItem.POINT, false);
        graph.setOptionSelected(RinearnGraph3DOptionItem.MESH, true);
        // 範囲設定
        graph.setXRange(0.0, 5.0);
        graph.setYRange(0.0, 5.0);
        graph.setZRange(-1.0, 1.0);
    }
}
```

## ▼実行結果



上のコードでは、`setOptionSelected` メソッドでプロットオプションの有効/無効状態を操作しています。操作するオプションの項目は `RinearnGraph3DOptionItem` 列挙子の要素で指定します。上では初期状態で有効な点プロットオプションを無効化し、メッシュプロットオプションを有効化しています。また、`setXRange` / `setYRange` / `setZRange` メソッドでそれぞれ X/Y/Z 軸方向のプロット範囲を設定しています。

設定系のメソッドは他にも存在します。詳細については、`RinearnGraph3D` クラスの API 仕様書をご参照ください。なお、細かい設定を一括で行うには、リニアングラフ 3D の設定ファイルを `loadConfigurationFile` メソッドで読み込む方法もあります。

## 9-6. アニメーションプロット

アニメーションプロットを行うには、スレッドを生成して、その中で 8-2 や 8-3 で扱ったファイルや配列データのプロットを繰り返し、少しずつ異なる内容を連続で描かせ続ければ OK です。

ただし標準では、`setData` メソッドで配列データを渡した際、データの描画処理が完了するまで、呼び出し元に処理が戻らない事に留意する必要があります。これは、アニメーションの各画面をコマ落ちなく画像に出力したい場合などには便利です。しかし、例えば外部の装置などから入力されるデータをリアルタイムでプロットしたい場合などには、次々と入ってくるデータに対して描画速度が追い付かない、つまり描画がボトルネックになってしまう可能性もあります。そのような場合には、`setAsynchronousPlottingEnabled` メソッドの引数に `true` を指定すると、`setData` メソッド呼び出し時はすぐに処理が戻り、描画処理は別スレッドで非同期に、適当なタイミングで行われるようになります。これは、一般にアニメーション速度を描画所要時間に依存させたくない場合にも有効です。

実際に、毎時刻の配列データを計算で生成し、非同期描画でアニメーションさせてみましょう：

```

import com.rinearn.graph3d.RinearnGraph3D;
import com.rinearn.graph3d.RinearnGraph3DOptionItem;
import java.awt.event.WindowListener;
import java.awt.event.WindowEvent;
public class Sample4 implements Runnable, WindowListener {
    Thread thread = null;          // アニメーション用のスレッド
    RinearnGraph3D graph = null;    // グラフ
    volatile boolean continuesLoop = true;    // ループの継続/終了を制御する
    public static void main(String[] args) {
        Sample4 sample = new Sample4();
    }

    // 初期化・実行開始処理
    public Sample4() {
        // グラフを起動してプロットオプションを設定（曲面プロット）
        this.graph = new RinearnGraph3D();
        this.graph.setOptionSelected(RinearnGraph3DOptionItem.POINT, false);
        this.graph.setOptionSelected(RinearnGraph3DOptionItem.MEMBRANE, true);
        // 描画範囲の設定と自動調整機能の無効化
        this.graph.setXRange(0.0, 5.0);
        this.graph.setYRange(0.0, 5.0);
        this.graph.setZRange(-1.0, 1.0);
        this.graph.setXAutoRangingEnabled(false);
        this.graph.setYAutoRangingEnabled(false);
        this.graph.setZAutoRangingEnabled(false);

        // データ更新と描画処理の関係を非同期にする（リアルタイムアニメーション用）
        // （※ 連番で画像出力する用途などでは行わない方がコマ落ちや欠けを防げる）
        this.graph.setAsynchronousPlottingEnabled(true);
        // グラフを閉じたら独自終了処理を行うリスナーを登録、デフォルト処理は無効化
        this.graph.addWindowListener(this);
        this.graph.setAutoDisposingEnabled(false);
        // アニメーションスレッドを生成して実行開始
        this.thread = new Thread(this);
        this.thread.start();
    }
}

```

```

// アニメーションスレッドの処理
@Override
public void run() {
    int n = 80; // メッシュの各方向の区間数
    double[][] x = new double[n+1][n+1]; //各方向の頂点数は区間数+1
    double[][] y = new double[n+1][n+1];
    double[][] z = new double[n+1][n+1];

    // アニメーションループ (continuesLoop が true の間継続)
    for(int frame=0; this.continuesLoop; frame++) {
        double t = frame * 0.05; // 時刻変数

        // 座標値データの更新
        for(int i=0; i<=n; i++) {
            for(int j=0; j<=n; j++) {
                x[i][j] = i * (5.0/n);
                y[i][j] = j * (5.0/n);
                z[i][j]
                    = Math.sin(x[i][j]-t) * Math.cos(y[i][j]+t)
                      * Math.sin(Math.cos(x[i][j]+y[i][j])-2*t-0.7);
            }
        }

        // 座標値データをグラフに転送(非同期)
        this.graph.setData(x, y, z);

        // 50 ミリ秒だけ停止(時間は適時調整)
        try {
            Thread.sleep(50);
        } catch(InterruptedException e) {
            // 割り込み例外の処理
        }
    }

    // アニメーションループが終了したらグラフを破棄
    this.graph.dispose();

    // スレッド処理終端: 他にスレッド・リソースが残っていなければ自然に実行終了
}


```

```
// ※ 以下のようなイベント処理の実装が面倒な場合は、多少強引でよければ、
// this.graph.setAutoExitingEnabled(true); により、グラフを閉じたら
// アプリケーションの実行を即終了するよう設定可能です（即席の場合向けです）。

// グラフのウィンドウが閉じられた際に行うイベント処理
@Override
public void windowClosing(WindowEvent e) {
    // アニメーションループを脱出させ、スレッドを終了させる（結果、実行も終了）
    this.continuesLoop = false;
}

// その他のウィンドウイベント処理（ここでは何もしない）
@Override
public void windowDeactivated(WindowEvent e) { }
@Override
public void windowActivated(WindowEvent e) { }
@Override
public void windowDeiconified(WindowEvent e) { }
@Override
public void windowIconified(WindowEvent e) { }
@Override
public void windowOpened(WindowEvent e) { }
@Override
public void windowClosed(WindowEvent e) { }
}
```

▼実行結果（曲面グラフがプロットされ、形状がアニメーションで時間変化します。）



## 9-7. 描画エンジンの直接操作による自由な 3D 描画

ここまで、座標値データから、点や線および面などを組み合わせて 3D のグラフを描く処理は、全てリニアグラフ 3D 側が自動で行っていました。これは手軽なので便利ですが、用途によっては、自分で自由に、3D 空間内に点や線および面などを描きたい場合もあるでしょう。

そのような場合には、リニアグラフ 3D の描画エンジンの API を使用します。これは RinearnGraph3DRenderer クラスの各メソッドとして提供されています。このクラスの仕様書は下記で参照できます：

### ・ RinearnGraph3DRenderer クラス API 仕様書

<https://www.rinearn.com/ja-jp/graph3d/api/com/rinearn/graph3d/renderer/RinearnGraph3DRenderer>

この API を用いると、リニアグラフ 3D を通常のグラフソフトとしてだけではなく、プログラミングでの簡易 3D 描画環境としても活用する事ができます。特に、表示ウィンドウやマウスでの視点操作機能などが最初からトータルで備わっているのも、「とにかく即席で 3D 図形を描画したい」といった用途などに便利かもしれません。

### ワンポイント!

#### リニアグラフ 3D の描画エンジンの基本特性

リニアグラフ 3D では、全処理を Java 言語で実装した、ソフトウェアレンダリング式の 3D 描画エンジンを採用しています。これにより、動作環境に関する要求は特に無く、どこでも概ね同様の描画結果が得られます。その半面として、描画速度は数十万ポリゴン/秒程度と、そう速くありません。また、描画形式はシンプルな Z ソート形式のフラットシェーディングのみとなっています。遠近判定はピクセル単位ではなくポリゴン単位で行われるため、ポリゴン同士が交差・めり込んでいたり、遠近方向にかなり近接していたり、巨大なポリゴンがある箇所などでは、描画上の手前/奥の関係がラフになります。そのため、細かく遠近判定させたい箇所では、ポリゴンも細かく分割してください。

### ・簡単な例

さて、描画エンジンの処理は、もちろんリニアグラフ 3D 側からも呼び出されます。そのため、ここで扱う描画エンジンの直接操作と、リニアグラフ 3D の他の機能(ファイルを開いてプロットしたり、メニューから手動でグラフ範囲やプロットオプションを変更したり、等々)とを併用したい場合には、少し工夫が必要です。詳しくは次の項で説明しますが、とりあえずそのような事を一切考えずに、単に 3D 空間に図形を描きたいだけであれば、非常に単純にコードを書く事ができます。



まずは最も簡単な例として、3D 空間内の自由な位置に、点と線、三角形、および四角形を1個ずつ描いてみましょう:

```
import com.rinearn.graph3d.RinearnGraph3D;
import com.rinearn.graph3d.renderer.RinearnGraph3DRenderer;
import java.awt.Color;

public class Sample5 {
    public static void main(String[] args) {
        // グラフを起動してレンダラー（描画エンジン）を取得
        RinearnGraph3D graph = new RinearnGraph3D();
        RinearnGraph3DRenderer renderer = graph.getRenderer();

        // グラフ空間の範囲を設定
        graph.setXRange(0.0, 10.0);
        graph.setYRange(0.0, 10.0);
        graph.setZRange(0.0, 10.0);

        // グラフ空間内の(1,2,3)の位置に、半径 10 ピクセルで赤色の点を描画
        renderer.drawPoint(1.0,2.0,3.0, 10.0, Color.RED);


        // (1,1,1)と(3,5,8)の位置を結ぶ、太さ 5 ピクセルで緑色の線を描画
        renderer.drawLine(1.0,1.0,1.0, 10.0,5.0,8.0, 5.0, Color.GREEN);

        // (1,4,5)と(5,4,5)と(5,8,5)を結ぶ、青色の三角形を描画
        renderer.drawTriangle(
            1.0,4.0,5.0, 5.0,4.0,5.0, 5.0,8.0,5.0, Color.BLUE);

        // (5,1,1)と(8,1,1)と(8,4,1)と(5,4,1)を結ぶ、紫色の四角形を描画
        renderer.drawQuadrangle(
            5.0,1.0,1.0, 8.0,1.0,1.0, 8.0,4.0,1.0, 5.0,4.0,1.0, Color.MAGENTA);

        // スクリーンの再描画（3DCG レンダリング）
        renderer.render();
    }
}
```

## ▼実行結果



上のコードでは、まずグラフを生成して `getRenderer` メソッドで描画エンジンを取得し、グラフ空間の範囲を設定した上で、描画エンジンの各描画メソッドを呼び出して点や線などを描いています。最後に、`render` メソッドでスクリーンの再描画を行わせていますが、この段階で初めて、3D 空間内に描いた立体が、平面のグラフ画面に射影されて(2 次元の絵として)描画されます。いわゆる 3DCG のレンダリング処理です。マウスで視点を操作した際などには自動で再レンダリングされますが、点や線の描画メソッドを呼ぶ度に毎回自動で再レンダリングされたりはしないため(処理コストが大きいからです)、このように最後に明示的に再レンダリングさせています。

`drawPoint` などの各描画メソッドの引数に渡す座標は、標準ではグラフ空間における座標と見なされます。そのため、描画される絶対的な位置はグラフの範囲設定によって変化します。また、グラフの範囲より外側にはみ出した内容は、標準では描画されません。このような細かい挙動を変更するには、各描画メソッドの引数で色を指定している部分で、代わりに `RinearnGraph3DDrawingParameter` クラスのインスタンスを渡してください。このクラスには、描画時のグラフ範囲に応じたスケーリングの有無や、はみ出した部分の除去の有無、および色設定や自動彩色の有無などを細かく設定できます。なお、最初に `RinearnGraph3DRenderer` クラスの `clear` メソッドを呼び出しておく、グラフ範囲の目盛りや枠線を非表示にする事もできます。

### ・グラフ範囲やプロットオプションを変更しても描画内容が消えないようにするには

ところで、上のサンプルコードでは、後からグラフ範囲やプロットオプションの変更操作などを行うと、描画内容が消えてしまいます。そのような操作は、グラフ全体の立体形状の造りなおしが必要になるため、最初にリニアングラフ 3D 側から描画内容をリセットする処理が呼ばれるからです。

といっても、別にグラフ範囲やプロットオプションの変更を行う必要が無く、そもそもユーザーに画面上でそのような操作をさせたくない場合であれば、`RinearnGraph3D` クラスの `setMenuVisible` メソッドの引数に `false` を指定して、メニューを非表示にする事もできます。

一方で、ちゃんとグラフ範囲の変更などに対応したい場合は、グラフの再描画が必要なタイミングをイベントとして受け取って、その度に描画しなおす事もできます。以下がその例です：

```
import com.rinearn.graph3d.RinearnGraph3D;
import com.rinearn.graph3d.renderer.RinearnGraph3DRenderer;
import com.rinearn.graph3d.event.RinearnGraph3DPlottingEvent;
import com.rinearn.graph3d.event.RinearnGraph3DPlottingListener;
import java.awt.Color;

public class Sample6 implements RinearnGraph3DPlottingListener {
    RinearnGraph3D graph;
    RinearnGraph3DRenderer renderer;

    public static void main(String[] args) {
        new Sample6();
    }

    // グラフの起動と初期設定
    public Sample6() {
        // グラフを起動してレンダラー（描画エンジン）を取得
        this.graph = new RinearnGraph3D();
        this.renderer = this.graph.getRenderer();

        // グラフ空間の範囲を設定
        this.graph.setXRange(0.0, 10.0);
        this.graph.setYRange(0.0, 10.0);
        this.graph.setZRange(0.0, 10.0);

        // 再描画が必要になったらイベントで受け取れるようにリスナー登録
        this.graph.addPlottingListener(this);

        // 3D 形状の描画処理を実行してスクリーンを 3DCG レンダリング
        this.draw();
        renderer.render();
    }
}
```

```

// 3D 形状の描画処理
public void draw() {
    // グラフ空間内の(1,2,3)の位置に、半径 10 ピクセルで赤色の点を描画
    this.renderer.drawPoint(1.0,2.0,3.0, 10.0, Color.RED);

    // (1,1,1)と(3,5,8)の位置を結ぶ、太さ 5 ピクセルで緑色の線を描画
    this.renderer.drawLine(1.0,1.0,1.0, 10.0,5.0,8.0, 5.0, Color.GREEN);

    // (1,4,5)と(5,4,5)と(5,8,5)を結ぶ、青色の三角形を描画
    this.renderer.drawTriangle(
        1.0,4.0,5.0, 5.0,4.0,5.0, 5.0,8.0,5.0, Color.BLUE);

    // (5,1,1)と(8,1,1)と(8,4,1)と(5,4,1)を結ぶ、紫色の四角形を描画
    this.renderer.drawQuadrangle(
        5.0,1.0,1.0, 8.0,1.0,1.0, 8.0,4.0,1.0, 5.0,4.0,1.0, Color.MAGENTA);
}



// 再描画が必要になった際に呼ばれるイベント処理
@Override
public void plottingRequested(RinearnGraph3DPlottingEvent e) {
    // 3D 形状の描画処理を再実行
    this.draw();
}

// 以下のイベント処理はここでは何もしない
@Override
public void plottingCanceled(RinearnGraph3DPlottingEvent e) {
}

@Override
public void plottingFinished(RinearnGraph3DPlottingEvent e) {
}
}

```

このコードを実行した結果、描画される内容は、先ほどの Sample5 と全く同様です。しかし、メニューバーから「編集」>「範囲の設定」などを選んでグラフの範囲を変更しても、内容が消えてしまう事は無く、ちゃんと正しいグラフ範囲で表示されます。



これを実現するために、上のコードではまず、グラフの再描画が必要な(今の描画内容が消えてしまうような)タイミングをイベントとして受け取れるように、イベントリスナーの `RinearnGraph3DPlottingListener` インターフェースを実装して、リニアングラフ 3D に登録しています。そして、実際にイベントが発生した際に呼ばれる `plottingRequested` メソッド内で、3D 描画処理を再実行して描き直しています。

### ワンポイント!

**`plottingRequested` 等の中で `RinearnGraph3D` のメソッドは呼べない!**

ここで一つ注意が必要です。`RinearnGraph3DPlottingListener` インターフェースを実装する際、`plottingRequested` メソッドなどの各イベント処理メソッド内から、描画エンジンではなくリニアングラフ 3D 本体側である `RinearnGraph3D` クラスのメソッドを呼ばないようにしてください(描画エンジンである `RinearnGraph3DRenderer` クラスのメソッドは呼んでも OK です)。

というのも、例えば `plottingRequested` メソッド内から、`RinearnGraph3D` クラスの `setXRange` メソッドでグラフ範囲を変更すると、それによって再描画が必要になるため `plottingRequested` が呼ばれ、またその中で `setXRange` メソッドを呼んで … と無限ループに陥ってしまいます。

他にも、`RinearnGraph3D` クラスの多くのメソッドは、処理が中途半端なタイミングで行われてしまうのを避けるために、描画エンジンの操作中は一旦待機して、描画完了してから処理を行うようになっています。そして、`plottingRequested` などの実行中は描画エンジンが操作中であると見なされるため、その中で `RinearnGraph3D` クラスのメソッドを呼ぶと、描画完了をいつまでも待機してしまい、処理が進まなくなってしまいます。

`RinearnGraph3DPlottingListener` インターフェースを実装した結果、グラフが動かなくなってしまうたら、上の点を踏まえて見直してみてください。


## 10.商標

[ 1 ] Oracle と Java は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

[ 2 ] Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

[ 3 ] Linux は、Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

その他、文中に使用されている商標は、その商標を保持する各社の各国における商標または登録商標です。



## RINEARN Graph 3D 5.6 取扱説明書 第6版

---

著者 松井文宏

この説明書に記載されている内容は、以下の Web サイトでも閲覧することができます。

<https://www.rinearn.com/ja-jp/graph3d/>

